

Guide til bandagering og fiksering

- til pigtail nefrostomikateter

1 Der udføres håndhygiejne.

2 Følgende remedier findes frem og gøres klar.



Vådserviet



Y-kompres



Gaze kompres



Tegaderm/
Filmforbinding

3 Forbindingen tages forsigtigt af med rene handsker og indstiksstedet inspiceres for irritation, trykmærker og infektion. Purulent sekretion langs katetret er almindeligt og kræver IKKE specifik behandling.

4 Det kontrolleres om der er knæk på slangen, samt om katetret synes at være intakt og placeret korrekt.

5 Pigtailkatetret renses med Klorhexidin sprit 0,5% indefra og ud. Såfremt der er synlig forurening fortsættes rensningen til dette er fjernet.

6 Huden omkring indstiksstedet renses med klorhexidin sprit 0,5%. Såfremt der er synlig forurening fortsættes rensningen til dette er fjernet.

7 Der skiftes til nye rene handsker forudgået af håndhygiejne.

8 Steril Y-kompres lægges på huden omkring katetret med aseptisk non-touch teknik.

9 Steril kompres 5x5 cm lægges over Y-kompres og katetret med aseptisk non-touch teknik, således at tegadermen ikke kan klistre fast på den første del af katetret tættest på indstiksstedet. Dermed kan tegadermen fjernes uden at trække i katetret.

10 Steril Tegaderm sættes på, samtidig med at katetret forsigtigt placeres, hvor det ligger mest optimalt ved den enkelte patient med aseptisk non-touch teknik.



Guide til skift af urinpose og konnektorstykke

- til pigtail nefrostomikateter

1 Der udføres håndhygiejne.

2 Følgende remedier findes frem og gøres klar.



Urinpose



Konnektorstykke



Vådserviet



Plaster til
kateterfiksering

3 Sterilt konnektorstykke pakkes ud og sættes sammen med den rene urinpose med aseptisk non-touch teknik.

4 Det gamle konnektorstykke skrues af lige under pigtailkatetret.

5 Hunstykke på pigtail katetret sprittes af med klorhexidin sprit 0,5% med aseptisk non-touch teknik.

6 Det sterile konnektorstykke med monteret urinpose skrues fast med aseptisk non-touch teknik.

7 Konnektorstykket fikseres med fx. Flexi Trak (plaster til kateterfiksering).

8 Posen fikseres på låret og altid under blæreniveau.

9 Proceduren gennemføres én gang om ugen og ved behov.

Urologisk akut modtage- og dagafsnit
Åben alle hverdage kl. 7:00-20:00
97663318

ELLER

Urologisk sengeafsnit
Hverdage kl. 20:00-07:00,
samt helligdage og weekender
97663315